


Freigaben erstellen unter Window 7 Professional oder Ultimate

Zuerst stellen Sie bitte unter „Systemsteuerung“, „Netzwerk und Internet“, „Netzwerk und Freigabecenter“, „Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern“ die folgenden Optionen ein.


- a) Netzwerkkennung einschalten
- b) Datei- und Druckerfreigabe aktivieren

Danach führen Sie bitte die folgende Schritte durch.

1. Den freizugebenen Ordner (z.B. Test) auswählen und mit rechter Mausetaste Freigabe für „Bestimmte Personen...“ auswählen





2. Den Zugriff für „Jeder“ aus der Liste der berechtigten Nutzer hinzufügen und auf „Fertig stellen“ klicken
3. Unter Start den Befehl „secpol.msc“ eingeben und das Programm starten.



4. Danach die Optionen „Lokale Richtlinien“ und „Sicherheitsoptionen“ auswählen.

5. Danach unter „Konten: Gastkontenstatus“ die Option „Aktiviert“ auswählen.





6. Weiter unten in der Liste unter „**Netzwerkzugriff: Anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben einschränken**“ auf „**Deaktiviert**“ stellen.
7. Weiter unten in der Liste unter „**Netzwerkzugriff: Die Verwendung von „Jeder“ - Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen**“ auf „**Aktiviert**“ stellen.
8. Alle Fenster schließen und den PC „**Neu starten**“.